



Настройка IP-адреса для Windows 7


Настройка сетевого подключения в Windows 7.


Шаг 1. Нажмите кнопку Пуск и выберите Панель управления

Шаг 2. Выберите пункт Сеть и Интернет



Шаг 3. В появившемся окне выберите Просмотр состояния сети и задач



Шаг 4. Далее выберите Изменение параметров адаптера

Панель управления - домашняя страница

Управление беспроводными сетями

Изменение параметров адаптера

Изменить дополнительные параметры общего доступа

Просмотр основных сведений о сети и настройка подключений

Просмотр полной карты

(этот компьютер) Интернет

Просмотр активных сетей Подключение или отключение


Общественная сеть

Тип доступа: Интернет

Подключения: Local Area Connection

Изменение сетевых параметров

- Настройка нового подключения или сети
Настройка беспроводного, широкополосного, модемного, прямого или VPN-подключения или же настройка маршрутизатора или точки доступа.
- Подключиться к сети
Подключение или повторное подключение к беспроводному, проводному, модемному сетевому соединению или подключение к VPN.
- Выбор домашней группы и параметров общего доступа
Доступ к файлам и принтерам, расположенным на других сетевых компьютерах, или изменение параметров общего доступа.
- Устранение неполадок
Диагностика и исправление сетевых проблем или получение сведений об исправлении.

Шаг 5. Щелкните правой кнопкой мыши по значку Local Area Connection и выберите Свойства


Local Area Connection
hq.corbina.net
Realtek RTL8139/810x Family Fast ...

VPN_corbina
Отключено
WAN Miniport (L2TP)

Wireless Network Connection
Нет подключения
Atheros AR5007EG Wireless Netw...


- Отключить
- Состояние
- Диагностика
- Настройка моста
- Создать ярлык
- Удалить
- Переименовать
- Свойства**

Шаг 6. В открывшемся окне Local Area Connection уберите галочку напротив пункта Протокол интернета версии 6, после этого выберите Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4) нажмите кнопку Свойства



Шаг 7. Появляется окно конфигурации протокола TCP/IPv4. Выбираете Использовать следующий IP-адрес и Использовать следующие адреса DNS-серверов.

Вводим параметры вашего сетевого подключения и нажимаем кнопку ОК, затем кнопку Закреть



Шаг 8. Проверьте соединение с Internet. Также рекомендуем Вам измерить скорость Вашего Интернет-соединения

Измерить скорость Скорость скачивания покажет Ваш браузер